

Jak skonfigurować siatkę logistyczną w B2B

Zakres instrukcji

Instrukcja opisuje konfigurację kafli logistycznych prezentujących stany magazynowe w systemie B2B.

Konfiguracja pozwala określić, z których magazynów mają być pobierane stany widoczne dla klienta w poszczególnych kaflach dostępności, np. **Od ręki, 12h, 24h**.

Informacja: Główna konfiguracja siatki logistycznej jest dostępna pod adresem: https://twoja_domena.pl/admin/admin_logistics

Zaleca się przygotowanie konfiguracji przed uruchomieniem mechanizmu dla użytkowników.

Zasada działania

Klient nie widzi ID ani nazw magazynów. W interfejsie B2B prezentowane są wyłącznie kafle z informacją o dostępnych stanach.

Uwaga: W tym modelu konfiguracji nie należy zakładać indywidualnego przypisywania klientów do konkretnych magazynów w celu sterowania widocznością stanów. Ustawienia magazynów do zamawiania i do dostępności w cairo.ERP nie mają zastosowania w przypadku siatki logistycznej.

Widoczność stanów wynika z konfiguracji przygotowanej dla magazynu głównego, do którego przypisany jest klient.

Informacja: Pierwszy kafel zawsze odpowiada magazynowi domyślnemu klienta. Z założenia prezentuje ilość dostępną od ręki.

Oznacza to, że wszyscy klienci przypisani do tego samego magazynu głównego będą widzieli taki sam układ kafli logistycznych.

Informacja: Nazwy kafla logistycznych konfiguruje się pod adresem:
/admin/admin_logistics_groups

W tym miejscu administrator definiuje nazwy kafla, które będą widoczne dla klienta w B2B.

Kafle należy skonfigurować w kolejności odpowiadającej sposobowi prezentowania dostępności:

- kafel dla magazynu domyślnego klienta,
- kolejne kafle dla pozostałych progów dostępności.

Przykładowy układ kafla:

- **Od ręki,**
- **12h,**
- **24h,**
- **48h.**

PL	EN	UK	NAZWA GRUPY	ROZSZERZONA NAZWA	OPIS	CZY DOMYŚLNA
			Od ręki	Towar dostępny od zaraz		Tak
			12h	Towar dostępny w ciągu 12h od zan		Nie
			24h	Towar dostępny w ciągu 24h od zan		Nie
			48h	Towar dostępny w ciągu 48h od zan		Nie

Zapisz

2. Przypisanie magazynów do kafla

Informacja: Magazyny do kafla przypisuje się pod adresem: /admin/admin_logistics

W tym miejscu administrator określa, z których magazynów mają być pobierane stany dla poszczególnych kafla.

Konfigurację wykonuje się osobno dla każdego magazynu głównego.

Układ konfiguracji należy rozumieć następująco:

- magazyn główny określa grupę klientów, dla których obowiązuje konfiguracja,
- kafelek logistyczny określa sposób prezentowania dostępności,
- przypisane magazyny określają, skąd pobierane są stany dla danego kafla.

Przykład

Jeżeli klient jest przypisany do magazynu głównego **01**, może zobaczyć następujący układ:

- w kaflu „**Od ręki**” — stany z magazynu **01**,
- w kaflu „**12h**” — stany z magazynów **Warszawa** oraz **Koszalin**,
- w kaflu „**24h**” — stany z magazynu **Kraków**,
- kafel „**48h**” nie będzie widoczny, jeżeli nie przypisano do niego żadnego magazynu.

Ważne: Każdy klient przypisany do magazynu głównego **01** będzie widział taki sam układ kafla.

Siatka logistyczna edytowanie listy przypisanych magazynów

Magazyny Grupy Ustawienia

Dostępne magazyny

ID MAGAZYNU	NAZWA MAGAZYNU
01	Warszawa TARGÓWEK

Przypisane magazyny:

GRUPA	MAGAZYN
12h	Warszawa Koszalin
24h	Kraków
48h	

Weryfikacja konfiguracji

Po zapisaniu konfiguracji należy sprawdzić:

- czy kafle są widoczne w odpowiedniej kolejności,
- czy pierwszy kafel pokazuje stany z magazynu domyślnego klienta,
- czy kolejne kafle pokazują stany z przypisanych magazynów,
- czy kafle bez przypisanych magazynów nie są prezentowane klientowi,
- czy układ jest zgodny dla klientów przypisanych do tego samego magazynu głównego.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft:

<https://www.cairo.pl/kontakt/>

Wersja #6

Utworzono 27 stycznia 2026 11:36:53 przez Adam Kondracki

Zaktualizowano 19 sierpnia 2026 10:17:14 przez Adam Kondracki