

Jak ustawić minimum logistyczne/ilościowe w systemie cairo.B2B

W artykule opisano sposób działania minimum logistycznego oraz minimum ilościowego w systemie cairo.B2B. Dowiesz się, jakie są typy minimów, jak je skonfigurować oraz w jaki sposób wpływają one na możliwość złożenia zamówienia przez Klienta.

Minimum logistyczne i minimum ilościowe

Konfiguracja dostępna jest w panelu administracyjnym B2B w zakładce: **Ustawienia** → **Minimum logistyczne**.

Włączenie alertu minimum powoduje wywołanie określonych akcji w sytuacji, gdy Klient próbuje złożyć zamówienie o wartości niższej niż zdefiniowany poziom.

Typy minimów

W systemie dostępne są dwa typy minimów:

- **minimum kwotowe** – minimalna wartość zamówienia
- **minimum ilościowe** – minimalna liczba pozycji w zamówieniu

Konfiguracja minimum kwotowego

System umożliwia dwa sposoby wyliczania minimum logistycznego:

- wartość wszystkich towarów
- wartość dostępnych towarów:
 - wartość wprowadzana po stronie B2B

- wartość pobierana z systemu ERP

Minimum logistyczne można ustawiać osobno dla każdej waluty.

Następnie możliwe jest przypisanie trasy do minimum logistycznego.

Opcja „blokada zamawiania” pozwala zdecydować, czy przy nieprzekroczonym minimum Klient zobaczy jedynie komunikat, czy zostanie całkowicie zablokowana możliwość złożenia zamówienia.

Komunikaty mogą być definiowane osobno dla każdego języka obsługiwanego przez system B2B.

Informacja o niespełnionym minimum wyświetlana jest obok przycisku realizacji zamówienia.

Zmienne dostępne w komunikacie

- %minimum% – wartość minimum kwotowego
- %quantity% – wartość minimum ilościowego
- %currency% – skrót waluty

Konfiguracja minimum ilościowego

Konfiguracja przebiega analogicznie jak w przypadku minimum kwotowego, z tą różnicą, że określamy wartość liczbową minimalnej liczby pozycji w zamówieniu.

Minimum ilościowe oznacza minimalną liczbę różnych pozycji w koszyku, a nie liczbę sztuk jednego produktu.

Przykład: jeżeli Klient zamówi 100 sztuk jednego produktu, a minimum ustawione jest na 2, realizacja zamówienia nie będzie możliwa – konieczne będzie dodanie drugiego produktu do koszyka.

Włączenie minimum logistycznego

Gdzie: Ustawienia > Minimum logistyczne

Włączenie parametru w powyższym miejscu umożliwia także nadpisywanie minimów logistycznych indywidualnie dla każdego klienta.

W tym celu należy przejść do menu **Klienci**, a następnie do edycji klienta klikając niebieski przycisk z ołówkiem „**Zmiana danych dostępowych**”. Aby nadpisać ustawienia minimum

logistycznego należy zaznaczyć checkbox „**Dedykowane minimum logistyczne**”, a następnie wprowadzić wymagane wartości.

Zmiana danych dostępowych

!

Dedykowane minimum logistyczne

☒ Dedykowane minimum logistyczne ?

Poziom minimum kwotowego (netto)

Pln

100

Eur

Usd

Poziom minimum ilościowego (ilość pozycji)

2

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z serwisem CAIRO-soft i podaj aktywny link <https://www.cairo.pl/kontakt/>.

Wersja #3

Utworzono 27 lutego 2026 11:03:09 przez Adam Kondracki

Zaktualizowano 19 sierpnia 2026 10:18:35 przez Adam Kondracki