

Jak skonfigurować połączenie bezpośrednie z...?

- Połączenie bezpośrednie z cairo.ERP FALCON5
- Połączenie bezpośrednie z ASCO FIRMA2000
- Połączenie bezpośrednie z AUTO PARTNER BIERUŃ
- Połączenie bezpośrednie z CELKAR
- Połączenie bezpośrednie z DENCKERMANN
- Połączenie bezpośrednie z ELIT LKQ
- Połączenie bezpośrednie z HART
- Połączenie bezpośrednie z INTER CARS
- Połączenie bezpośrednie z INTER TEAM
- Połączenie bezpośrednie z LATEX
- Połączenie bezpośrednie z LEVEL4
- Połączenie bezpośrednie z MAGNETI MARELLI
- Połączenie bezpośrednie z MOTOLEG
- Połączenie bezpośrednie z MOTOPROFIL
- Połączenie bezpośrednie z MOTOROL
- Połączenie bezpośrednie z NEXTIS
- Połączenie bezpośrednie z NISSENS
- Połączenie bezpośrednie z OPTIMAL
- Połączenie bezpośrednie z POLCAR

- Połączenie bezpośrednie z ROTINGER
- Połączenie bezpośrednie z SP EUROPE
- Połączenie bezpośrednie z TECCOM

Połączenie bezpośrednie z cairo.ERP FALCON5

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z dostawcą korzystającym z systemu cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów, abyś mógł sprawnie zamawiać towar czy pobierać dokumenty.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim dostawcą i uzyskać od niego niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

Adres serwera (API) - Adres serwera podany przez dostawcę, pod którym udostępniana jest usługa.

Login - Twój unikalny identyfikator w systemie dostawcy.

Hasło - Hasło dostępne powiązane z loginem.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE > LISTA DOSTAWCÓW.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe sekcje formularza konfiguracyjnego.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę, która ułatwi Ci identyfikację tego połączenia na liście (np. "FALCON API").
ADRES SERWERA	Wprowadź dokładnie adres IP lub nazwę serwera otrzymaną od dostawcy.
NIE WERYFIKUJ CERTYFIKATU SSL	Ustawienie to zależy od zabezpieczeń serwera dostawcy (zazwyczaj ustawiamy na NIE, jeśli certyfikat ma być weryfikowany).
LOGIN	Wpisz login otrzymane od dostawcy.
HASŁO	Wpisz hasło otrzymane od dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Wskaż magazyn docelowy, na który fizycznie trafiają towary (np. Magazyn Centralny).
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Orientacyjny czas realizacji zamówienia (np. "24h").
KALENDARZ DOSTAW	Określ dni, w które dostawca realizuje dostawy (np. pon.-pt.).
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień u dostawcy bezpośrednio z systemu.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na pobieranie dokumentów zakupu.
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów magazynowych on-line w czasie rzeczywistym.

PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu. U pozostałych dostawców towar jest zamawiany tylko wtedy, gdy nie jest dostępny w żadnym lokalnym magazynie.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli chcesz ukryć to połączenie w zewnętrznych programach zamówieniowych.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Możesz ograniczyć wyświetlaną ilość towaru w wynikach wyszukiwania (np. wpisując ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
SZUKAJ WG TECDOC	Pozwala na odpytywanie o dostępność towarów na podstawie zgodności danych katalogowych TecDoc (u nas i u dostawcy). Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy w naszym systemie nie zostały jeszcze uzupełnione dokładne symbole dostawcy.
SZUKAJ WG ILKOD	Specjalistyczna opcja wyszukiwania po dedykowanych kodach wewnętrznych, stworzona na potrzeby indywidualnych wdrożeń. Z uwagi na jej ścisłe powiązanie z konkretnymi konfiguracjami, większość użytkowników nie będzie z niej korzystać i opcja ta może pozostać wyłączona.
B2B - STANY OFFLINE	Funkcja przydatna, gdy chcemy symulować dostępność na podstawie ostatnich pobranych danych i cennika, bez ciągłego odpytywania serwera dostawcy w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z ASCO FIRMA2000

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy ASCO za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w ASCO, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

LOGIN - Twój unikalny identyfikator służący do logowania.

HASŁO - Hasło dostępu powiązane z Twoim loginem.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z ASCO.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. ASCO).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "ASCO API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać z listy.
LOGIN	Wprowadź identyfikator użytkownika otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło dostępu do usługi API dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy. Pamiętaj o ustawieniu harmonogramu w polu KALENDARZ.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania (np. w polu ILOŚĆ wpisz ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.

B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU

Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z AUTO PARTNER BIERUŃ

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy AUTO PARTNER BIERUŃ za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT AUTO PARTNER BIERUŃ, aby uzyskać niezbędne dane techniczne i uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

KOD KLIENTA - Twój unikalny identyfikator klienta.

HASŁO WEBSERVICE - Hasło dostępu do usługi WebService.

HASŁO KLIENTA - Twoje indywidualne hasło użytkownika przypisane do konta klienta.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, a certyfikat zostanie zainstalowany na serwerze, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z AUTO PARTNER BIERUŃ.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. AUTO PARTNER S.A.).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "AutoPartner Bieruń API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać z listy.
KOD KLIENTA	Wprowadź swój unikalny identyfikator klienta otrzymany od dostawcy.
HASŁO WEBSERVICE	Wprowadź hasło dostępu do usługi WebService.
HASŁO KLIENTA	Wprowadź hasło użytkownika/klienta przypisane do Twojego konta.
METODA ZAMAWIANIA	Określ wybrany sposób przesyłania zamówień do dostawcy.
MAGAZYN FAKTUR	Wprowadź identyfikator magazynu faktur wskazany przez dostawcę.
WALUTA	Określ walutę, w jakiej będą prezentowane ceny i realizowane zamówienia (np. PLN).
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.

SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy. Pamiętaj o ustawieniu harmonogramu w polu KALENDARZ.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania (np. w polu ILOŚĆ wpisz ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
SUMOWANIE MAGAZYNÓW	Ustawienie na TAK pozwala zsumować stany ze wszystkich magazynów dostawcy w jeden widok.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z CELKAR

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy CELKAR za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w CELKAR, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

LOGIN - Twój unikalny identyfikator służący do logowania.

HASŁO - Hasło dostępu powiązane z Twoim loginem.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z CELKAR.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. CELKAR).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "CELKAR API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać z listy.
LOGIN	Wprowadź identyfikator użytkownika otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło dostępu do usługi API dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy.
KALENDARZ	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.

IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania.
ILOŚĆ	Wpisz konkretną wartość graniczną (np. ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z DENCKERMANN

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy DENCKERMANN za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT DENCKERMANN, aby uzyskać niezbędne dane techniczne i uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

KOD KLIENTA - Twój unikalny identyfikator klienta przypisany przez DENCKERMANN.

HASŁO WEBSERVICE - Specjalne hasło służące do autoryzacji samej usługi technicznej WebService.

HASŁO KLIENTA - Twoje indywidualne hasło użytkownika przypisane do konta klienta.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z DENCKERMANN.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. DENCKERMANN).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "Denckermann API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać z listy.
KOD KLIENTA	Wprowadź swój unikalny identyfikator klienta otrzymany od dostawcy.
HASŁO WEBSERVICE	Wprowadź dedykowane hasło dostępu do usługi technicznej WebService.
HASŁO KLIENTA	Wprowadź swoje hasło użytkownika/klienta otrzymane od dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy. Pamiętaj o ustawieniu harmonogramu w polu KALENDARZ.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.

ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania (np. w polu ILOŚĆ wpisz ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z ELIT LKQ

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy ELIT za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w ELIT, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

KH_KOD - Unikalny kod klienta nadany przez firmę ELIT.

API KEY - Główny klucz interfejsu programistycznego (API) niezbędny do autoryzacji.

PERSONAL KEY - Indywidualny klucz przypisany do Twojego konta użytkownika.

DOCELOWY DOKUMENT - Informacja o typie dokumentu, jaki ma być tworzony po stronie

dostawcy.

RODZAJ TRANSPORTU - Kod lub nazwa formy dostawy ustalona z ELIT.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z ELIT.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. ELIT).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "ELIT API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres URL usługi API dostawcy.
NIE WERYFIKUJ CERTYFIKATU SSL	Ustawienie na TAK pozwala pominąć sprawdzanie certyfikatu bezpieczeństwa (stosowane przy problemach z szyfrowaniem).
KH_KOD	Wprowadź swój unikalny kod klienta otrzymany od ELIT.
API KEY	Wprowadź otrzymany klucz API.
PERSONAL KEY	Wprowadź swój klucz personalny.
DOCELOWY DOKUMENT	Określ rodzaj dokumentu wynikowego po stronie dostawcy (np. zamówienie).
RODZAJ TRANSPORTU	Wprowadź ustalony z dostawcą sposób dostawy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy.
KALENDARZ	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwi składanie zamówień bezpośrednio przez API.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).

DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania.
ILOŚĆ	Wpisz konkretną wartość graniczną (np. ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z HART

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy HART za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w HART, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL usługi API dostawcy.

WSDL ID - Techniczny identyfikator do interfejsu usługi.

WSDL HASŁO - Techniczne hasło uwierzytelniające do interfejsu usługi.

KLIENT - Twój indywidualny identyfikator klienta (login) do systemu HART.

HASŁO - Twoje indywidualne hasło dostępowe do systemu HART.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z HART.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. HART).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "HART API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres URL usługi. Możesz użyć klawisza F2 , aby wybrać z listy.
WSDL ID	Wprowadź techniczny identyfikator WSDL otrzymany od dostawcy.
WSDL HASŁO	Wprowadź hasło techniczne do interfejsu WSDL.
KLIENT	Wprowadź swój unikalny identyfikator klienta (login).
HASŁO	Wprowadź hasło użytkownika przypisane do Twojego konta.
FILIA	Wprowadź numer filii dostawcy, z którą współpracujesz.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy. Pamiętaj o ustawieniu harmonogramu w polu - KALENDARZ .
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE , jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.

PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu. U pozostałych dostawców towar jest zamawiany tylko wtedy, gdy nie jest dostępny w żadnym lokalnym magazynie.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania (np. w polu - ILOŚĆ wpisz ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE , jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z INTER CARS

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy INTER CARS za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w INTER CARS, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

Adres webservice - Adres serwera podany przez dostawcę, pod którym udostępniana jest usługa.

Serwer uwierzytelniający - Adres serwera odpowiedzialnego za autoryzację połączenia.

Customer ID - Twój unikalny identyfikator klienta.

Client ID - Identyfikator aplikacji/klienta API.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z INTER CARS.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. INTER TEAM).
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz własną nazwę ułatwiającą identyfikację połączenia na liście (np. "InterTeam API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz nacisnąć klawisz F2, aby ułatwić sobie wprowadzenie wartości.
KLIENT	Wprowadź identyfikator klienta (login) otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło do autoryzacji.
MAGAZYN DOSTAWCY	Wprowadź identyfikator (ID) przypisany przez INTER TEAM do ich magazynu.
NASZ MAGAZYN U DOSTAWCY	Wprowadź identyfikator (ID) Twojego magazynu przypisany w systemie dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia (np. CE Centrala).
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Orientacyjny czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ precyzyjnie liczbę dni i godzinę, po których oczekiwana jest dostawa towaru (np. 2 dni, godz. 13:00).
KALENDARZ DOSTAW	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary od tego dostawcy będą widoczne również w pozostałych Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia systemowi składanie zamówień przez API bezpośrednio u dostawcy.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala systemowi na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu.
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK sprawia, że system sprawdza i pokazuje na bieżąco dostępność towarów.

DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli chcesz ukryć to połączenie na liście zewnętrznych programów zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu. U pozostałych dostawców towar jest zamawiany tylko wtedy, gdy nie jest dostępny w żadnym lokalnym magazynie.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określa limit, jaka maksymalna ilość towaru ma być widoczna w systemie.
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności na bieżąco.
NASZ SYMBOL DLA PZ TO	Określa sposób interpretacji symboli towarów przy imporcie dokumentów (zgodnie z wytycznymi INTER TEAM najczęściej ustawia się jako SKU lub INDEX).
SUMUJ MAGAZYNÓW	Ustawienie na TAK sprawia, że wszystkie magazyny INTER TEAM są sumowane w jeden wspólny stan.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca systemowi szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, nawet bez aktywnego, ciągłego odpytywania w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z INTER TEAM

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy INTER TEAM za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA! Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT INTER TEAM, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

Adres webservice - Adres IP lub URL serwera usług podany przez dostawcę.

KLIENT - Twój identyfikator klienta (login) w systemie INTER TEAM.

HASŁO - Hasło do autoryzacji powiązane z loginem.

MAGAZYN DOSTAWCY - Identyfikator (ID) magazynu po stronie INTER TEAM.

NASZ MAGAZYN U DOSTAWCY - Identyfikator (ID) magazynu przypisany w systemie INTER TEAM.

Certyfikat p12 - Plik certyfikatu uwierzytelniającego, który musisz uzyskać od dostawcy. Po jego otrzymaniu należy przekazać go do nas wraz z hasłem, abyśmy mogli wgrać go bezpośrednio na Twój serwer.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, a certyfikat zostanie zainstalowany na serwerze, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z INTER TEAM.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. INTER TEAM).
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz własną nazwę ułatwiającą identyfikację połączenia na liście (np. "InterTeam API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz nacisnąć klawisz F2, aby ułatwić sobie wprowadzenie wartości.
KLIENT	Wprowadź identyfikator klienta (login) otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło do autoryzacji.
MAGAZYN DOSTAWCY	Wprowadź identyfikator (ID) przypisany przez INTER TEAM do ich magazynu.
NASZ MAGAZYN U DOSTAWCY	Wprowadź identyfikator (ID) Twojego magazynu przypisany w systemie dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia (np. CE Centrala).
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Orientacyjny czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ precyzyjnie liczbę dni i godzinę, po których oczekiwana jest dostawa towaru (np. 2 dni, godz. 13:00).
KALENDARZ DOSTAW	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary od tego dostawcy będą widoczne również w pozostałych Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia systemowi składanie zamówień przez API bezpośrednio u dostawcy.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala systemowi na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu.

DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK sprawia, że system sprawdza i pokazuje na bieżąco dostępność towarów.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli chcesz ukryć to połączenie na liście zewnętrznych programów zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu. U pozostałych dostawców towar jest zamawiany tylko wtedy, gdy nie jest dostępny w żadnym lokalnym magazynie.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określa limit, jaka maksymalna ilość towaru ma być widoczna w systemie.
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności na bieżąco.
NASZ SYMBOL DLA PZ TO	Określa sposób interpretacji symboli towarów przy imporcie dokumentów (zgodnie z wytycznymi INTER TEAM najczęściej ustawia się jako SKU lub INDEX).
SUMUJ MAGAZYNÓW	Ustawienie na TAK sprawia, że wszystkie magazyny INTER TEAM są sumowane w jeden wspólny stan.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca systemowi szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, nawet bez aktywnego, ciągłego odpytywania w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z LATEX

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy LATEX za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w LATEX, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES XML API - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

LOGIN - Twój unikalny identyfikator służący do logowania.

HASŁO - Hasło dostępu powiązane z Twoim loginem.

RECIPIENTID - Identyfikator odbiorcy nadany przez firmę LATEX.

DELIVERYPLACEID - Identyfikator miejsca dostawy przypisany do Twojego konta.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z LATEX.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. LATEX).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "LATEX API").
ADRES XML API	Wprowadź adres URL usługi API dostawcy. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać go z listy.
LOGIN	Wprowadź identyfikator użytkownika otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło dostępu do usługi API dostawcy.
RECIPIENTID	Wprowadź identyfikator odbiorcy otrzymany od firmy LATEX.
DELIVERYPLACEID	Wprowadź identyfikator miejsca dostawy przypisany do Twojego konta.
NIE PYTAJ PO SYMBOLU WŁASNYM	Parametr określający logikę identyfikacji towarów - ustaw zgodnie z wytycznymi dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy.
KALENDARZ	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.

PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania.
ILOŚĆ	Wpisz konkretną wartość graniczną (np. ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z LEVEL4

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy LEVEL4 za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w LEVEL4, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

TOKEN - Unikalny klucz autoryzacyjny (token) przypisany do Twojego konta.

E-MAIL - Adres e-mail zarejestrowany w systemie dostawcy, służący do identyfikacji.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z LEVEL4.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. LEVEL4).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "LEVEL4 API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres URL usługi API dostawcy.
TOKEN	Wprowadź otrzymany od dostawcy token autoryzacyjny.
E-MAIL	Wprowadź adres e-mail powiązany z Twoim kontem u dostawcy.
NIE WERYFIKUJ CERTYFIKATU SSL	Ustawienie na TAK pozwala pominąć sprawdzanie certyfikatu SSL (użyteczne przy specyficznych konfiguracjach sieciowych).
NIE PYTAJ PO SYMBOLU WŁASNYM	Parametr określający sposób identyfikacji towaru - ustaw zgodnie z zaleceniami dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy.
KALENDARZ	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.

PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania.
ILOŚĆ	Wpisz konkretną wartość graniczną (np. ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z MAGNETI MARELLI

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy MAGNETI MARELLI za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w MAGNETI MARELLI, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

LOGIN - Twój unikalny identyfikator służący do logowania.

HASŁO - Hasło dostępu powiązane z Twoim loginem.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z MAGNETI MARELLI.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. MAGNETI MARELLI).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "MagnetI Marelli API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać go z listy.
LOGIN	Wprowadź identyfikator użytkownika otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło dostępu do usługi API dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia (np. CE Centrala).
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę, po których oczekiwana jest dostawa towaru.
KALENDARZ	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary od tego dostawcy będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia systemowi składanie zamówień bezpośrednio u dostawcy.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).

DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określa limit wyświetlania dostępności towaru w wynikach wyszukiwania.
ILOŚĆ	Wpisz konkretną wartość graniczną wyświetlanej ilości (np. ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności na bieżąco.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera dostawcy w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z MOTOLEG

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy MOTOLEG za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w MOTOLEG, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

Adres webservice - Adres serwera podany przez dostawcę, pod którym udostępniana jest usługa.

Serwer uwierzytelniający - Adres serwera odpowiedzialnego za autoryzację połączenia.

Customer ID - Twój unikalny identyfikator klienta.

Client ID - Identyfikator aplikacji/klienta API.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z MOTOLEG.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. MOTOLEG).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "MOTOLEG API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać go z listy.
LOGIN	Wprowadź identyfikator użytkownika otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło dostępu do usługi API dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy.
KALENDARZ	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.

MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania.
ILOŚĆ	Wpisz konkretną wartość graniczną (np. ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z MOTOPROFIL

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy MOTOPROFIL w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów, abyś mógł sprawnie zamawiać towar czy pobierać dokumenty.

Co to jest połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne platformy internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim przedstawicielem MOTOPROFIL, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające i techniczne. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

Adresy WebService1 - Wymagane będą adresy usług (Adres WebService 1, Adres WebService 2).

Numer FIKS - Twój identyfikator użytkownika do usługi WebService.

Numer MotoNet - Indywidualny numer przypisany do Twojego konta MotoNet.

Przystąpienie do konfiguracji

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z MotoProfil.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. MOTOPROFIL).
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę, pod którą połączenie będzie widoczne w systemie (np. "MotoProfil API").
ADRES WEBSERVICE 1	Wprowadź pierwszy (podstawowy) adres IP/URL usługi zgodnie z informacjami od dostawcy. Możesz nacisnąć klawisz F2, aby ułatwić sobie wybór z listy.
ADRES WEBSERVICE 2	Wprowadź drugi (zapasowy/alternatywny) adres usługi podany przez dostawcę (klawisz F2 wywołuje listę).
ADRES WEBSERVICE MOTOOFERTA	Uzupełnij dedykowany adres dla usługi MotoOferta otrzymany od dostawcy (użyj F2, aby wybrać z listy).
NUMER FIKS	Wprowadź identyfikator użytkownika do WebService otrzymany od dostawcy.
NUMER MOTONET	Wprowadź numer przypisany do Twojego konta MotoNet.
NUMER MOTONET DEPOZYT	Wprowadź numer magazynu depozytowego w MotoProfil (jeśli z niego korzystasz).
PH	Ustaw na NIE, jeśli chcesz korzystać z pełnej dostępności dostawcy. Opcja TAK ogranicza widoczność towarów tylko do lokalnego stanu z programu ProfiBiznes.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia (np. CE Centrala).
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Orientacyjny termin realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ precyzyjnie liczbę dni i godzinę, po których oczekiwana jest dostawa towaru.
KALENDARZ DOSTAW	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.

ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień u dostawcy bezpośrednio z systemu.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu.
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów magazynowych on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli nie chcesz, aby to połączenie było widoczne z poziomu zewnętrznych programów zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu. U pozostałych dostawców towar jest zamawiany tylko wtedy, gdy nie jest dostępny w żadnym lokalnym magazynie.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Ustaw limit wyświetlanej dostępności towaru w wynikach wyszukiwania.
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz, aby Twoje ceny zakupu były widoczne podczas sprawdzania dostępności.
NASZ SYMBOL TO	Określa sposób interpretacji symboli towarów w komunikacji z MotoProfil. Najczęściej wybieraną i zalecaną wartością jest NR MOTONET.
SUMUJ MAGAZYNÓW	Ustawienie na TAK pozwala zsumować wszystkie magazyny MotoProfil i zaprezentować je użytkownikowi w postaci jednego łącznego widoku.
MG DEPOZYTOWY	Ustaw na TAK, jeśli na wybranym magazynie docelowym ma działać magazyn depozytowy realizowany z tego połączenia.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca systemowi szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, nawet bez aktywnego, ciągłego odpytywania w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z MOTOROL

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy MOTOROL w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów, abyś mógł sprawnie zamawiać towar czy pobierać dokumenty.

Co to jest połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne platformy internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem po stronie firmy MOTOROL, aby uzyskać niezbędne dane techniczne i uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

Adres WEBSERVICE - Adres IP lub URL usługi API dostawcy.

Login - Twój unikalny identyfikator służący do logowania.

Hasło: - Hasło dostępu powiązane z Twoim loginem.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z MOTOROL.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. MOTOROL).
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację połączenia na liście (np. "Motorol API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi webservice. Możesz nacisnąć klawisz F2, aby ułatwić sobie wprowadzenie wartości z listy.
LOGIN	Wprowadź identyfikator użytkownika otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło dostępne do usługi API dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia (np. CE Centrala).
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ precyzyjnie liczbę dni i godzinę, po których oczekiwana jest dostawa towaru (np. 2 dni, godz. 14:00).
KALENDARZ DOSTAW	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary od tego dostawcy będą widoczne także w innych Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia systemowi składanie zamówień przez API bezpośrednio u dostawcy.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala systemowi na automatyczne pobieranie dokumentów (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK sprawia, że system sprawdza i pokazuje na bieżąco dostępność towarów.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli chcesz ukryć to połączenie na liście zewnętrznych programów zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu. U pozostałych dostawców towar jest zamawiany tylko wtedy, gdy nie jest dostępny w żadnym lokalnym magazynie.

MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określa, ile maksymalnie sztuk towaru ma być widoczne w oknie dostępności (np. ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności na bieżąco.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca systemowi szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, nawet bez aktywnego, ciągłego odpytywania w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z NEXTIS

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy NEXTIS za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w NEXTIS, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

KOD KLIENTA - Twój unikalny identyfikator klienta przypisany przez NEXTIS.

HASŁO WEBSERVICE - Specjalne hasło służące do autoryzacji usługi technicznej WebService.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z NEXTIS.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. NEXTIS).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "NEXTIS API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać z listy.
KOD KLIENTA	Wprowadź swój unikalny identyfikator klienta otrzymany od dostawcy.
HASŁO WEBSERVICE	Wprowadź dedykowane hasło dostępu do usługi technicznej WebService.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy.
KALENDARZ	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania.
ILOŚĆ	Wpisz konkretną wartość graniczną (np. ">10").

UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z NISSENS

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy NISSENS za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w NISSENS, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

NUMER KLIENTA - Twój indywidualny numer klienta przypisany przez firmę NISSENS.

HASŁO - Hasło dostępu powiązane z Twoim kontem.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z NISSENS.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. NISSENS).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "Nissens API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać go z listy.
NUMER KLIENTA	Wprowadź swój indywidualny numer klienta otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło dostępu do usługi API dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy.
- KALENDARZ	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania.
- ILOŚĆ	Wpisz konkretną wartość graniczną (np. ">10").

UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z OPTIMAL

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy OPTIMAL za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w OPTIMAL, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

LOGIN - Twój unikalny identyfikator służący do logowania.

HASŁO - Hasło dostępu powiązane z Twoim loginem.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z OPTIMAL.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. OPTIMAL).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "OPTIMAL API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać z listy.
LOGIN	Wprowadź identyfikator użytkownika otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło dostępu do usługi API dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy.
- KALENDARZ	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania.
- ILOŚĆ	Wpisz konkretną wartość graniczną (np. ">10").

UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z POLCAR

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy POLCAR za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w POLCAR, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

LOGIN - Twój unikalny identyfikator służący do logowania.

NUMER KLIENTA - Twój indywidualny numer klienta przypisany przez firmę POLCAR.

HASŁO - Hasło dostępu powiązane z Twoim loginem.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z POLCAR.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. POLCAR).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "POLCAR API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać z listy.
LOGIN	Wprowadź identyfikator użytkownika otrzymany od dostawcy.
NUMER KLIENTA	Wprowadź swój indywidualny numer klienta przypisany przez dostawcę.
HASŁO	Wprowadź hasło dostępu do usługi API dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy.
- KALENDARZ	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania.

- ILOŚĆ	Wpisz konkretną wartość graniczną (np. ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z ROTINGER

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy ROTINGER za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w ROTINGER, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

KLIENT - Twój indywidualny identyfikator klienta (login) do systemu ROTINGER.

HASŁO - Twoje indywidualne hasło dostępowe do systemu ROTINGER.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z ROTINGER.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. ROTINGER).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "ROTINGER API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać go z listy.
KLIENT	Wprowadź swój unikalny identyfikator klienta (login) otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło użytkownika przypisane do Twojego konta.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy.
KALENDARZ	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.

IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania.
ILOŚĆ	Wpisz konkretną wartość graniczną (np. ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z SP EUROPE

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy SP EUROPE za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w SP EUROPE, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

LOGIN - Twój unikalny identyfikator służący do logowania.

HASŁO - Hasło dostępu powiązane z Twoim loginem.

ID ORGANIZACJI SPRZEDAŻY - Identyfikator organizacji sprzedaży przypisany w systemie dostawcy.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z SP EUROPE.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. SP EUROPE).
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "SP EUROPE API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać go z listy.
LOGIN	Wprowadź identyfikator użytkownika otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło dostępu do usługi API dostawcy.
ID ORGANIZACJI SPRZEDAŻY	Wprowadź identyfikator organizacji sprzedaży otrzymany od dostawcy.
ID KUPUJĄCEGO	Wprowadź swój indywidualny identyfikator kupującego.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy.
KALENDARZ	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.

PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania.
ILOŚĆ	Wpisz konkretną wartość graniczną (np. ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Połączenie bezpośrednie z TECCOM

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy TECCOM za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT w TECCOM, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

ADRES WEBSERVICE - Adres URL lub IP usługi API platformy.

KLIENT - Twój identyfikator klienta w systemie.

HASŁO - Hasło dostępu powiązane z Twoim kontem.

ID NABYWCY TECCOM - Unikalny identyfikator nabywcy w platformie TecCom.

ID DOSTAWCY TECCOM - Identyfikator dostawcy w platformie TecCom.

ID DOSTAWCY TECDOC - Identyfikator dostawcy w bazie danych TecDoc.
SYMBOL WG - Informacja o sposobie identyfikacji towarów w komunikacji.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z TECCOM.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie.
TYP POŁĄCZENIA	Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla połączeń TECCOM.
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "TECCOM API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać go z listy.
KLIENT	Wprowadź swój identyfikator klienta otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło użytkownika przypisane do Twojego konta.
ID NABYWCY TECCOM	Wprowadź identyfikator nabywcy przypisany do Twojej firmy w systemie TecCom.
ID DOSTAWCY TECCOM	Wprowadź identyfikator dostawcy w systemie TecCom, z którym się łączysz.
ID DOSTAWCY TECDOC	Wprowadź numer ID dostawcy z bazy TecDoc.
SYMBOL WG	Określ standard identyfikacji towarów wykorzystywany w tym połączeniu.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ liczbę dni i godzinę dostawy.
KALENDARZ	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez platformę.

IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).
DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania.
ILOŚĆ	Wpisz konkretną wartość graniczną (np. ">10").
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.