

# Połączenie bezpośrednie z INTER TEAM

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy INTER TEAM za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

## Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

## Konfiguracja połączenia

**UWAGA!** Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT INTER TEAM, aby uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

**Adres webservice** - Adres IP lub URL serwera usług podany przez dostawcę.

**KLIENT** - Twój identyfikator klienta (login) w systemie INTER TEAM.

**HASŁO** - Hasło do autoryzacji powiązane z loginem.

**MAGAZYN DOSTAWCY** - Identyfikator (ID) magazynu po stronie INTER TEAM.

**NASZ MAGAZYN U DOSTAWCY** - Identyfikator (ID) magazynu przypisany w systemie INTER TEAM.

**Certyfikat p12** - Plik certyfikatu uwierzytelniającego, który musisz uzyskać od dostawcy. Po jego otrzymaniu należy przekazać go do nas wraz z hasłem, abyśmy mogli wgrać go bezpośrednio na Twój serwer.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, a certyfikat zostanie zainstalowany na serwerze, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

## Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z INTER TEAM.

DOSTAWCA	Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. INTER TEAM).
NAZWA POŁĄCZENIA	Wpisz własną nazwę ułatwiającą identyfikację połączenia na liście (np. "InterTeam API").
ADRES WEBSERVICE	Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz nacisnąć klawisz F2, aby ułatwić sobie wprowadzenie wartości.
KLIENT	Wprowadź identyfikator klienta (login) otrzymany od dostawcy.
HASŁO	Wprowadź hasło do autoryzacji.
MAGAZYN DOSTAWCY	Wprowadź identyfikator (ID) przypisany przez INTER TEAM do ich magazynu.
NASZ MAGAZYN U DOSTAWCY	Wprowadź identyfikator (ID) Twojego magazynu przypisany w systemie dostawcy.
MAGAZYN DOSTAWY	Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia (np. CE Centrala).
SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY	Orientacyjny czas realizacji zamówienia (np. "24h").
DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA	Określ precyzyjnie liczbę dni i godzinę, po których oczekiwana jest dostawa towaru (np. 2 dni, godz. 13:00).
KALENDARZ DOSTAW	Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia.
UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM	Ustawienie na TAK sprawia, że towary od tego dostawcy będą widoczne również w pozostałych Twoich magazynach.
ZAMAWIANIE	Ustawienie na TAK umożliwia systemowi składanie zamówień przez API bezpośrednio u dostawcy.
IMPORT DOKUMENTÓW	Ustawienie na TAK pozwala systemowi na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu.

DOSTĘPNOŚĆ	Ustawienie na TAK sprawia, że system sprawdza i pokazuje na bieżąco dostępność towarów.
DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH	Ustaw na NIE, jeśli chcesz ukryć to połączenie na liście zewnętrznych programów zamówieniowych.
PARTNER	Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu. U pozostałych dostawców towar jest zamawiany tylko wtedy, gdy nie jest dostępny w żadnym lokalnym magazynie.
MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ	Określa limit, jaka maksymalna ilość towaru ma być widoczna w systemie.
UKRYWAJ CENY	Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności na bieżąco.
NASZ SYMBOL DLA PZ TO	Określa sposób interpretacji symboli towarów przy imporcie dokumentów (zgodnie z wytycznymi INTER TEAM najczęściej ustawia się jako SKU lub INDEX).
SUMUJ MAGAZYNÓW	Ustawienie na TAK sprawia, że wszystkie magazyny INTER TEAM są sumowane w jeden wspólny stan.
B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU	Funkcja pozwalająca systemowi szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, nawet bez aktywnego, ciągłego odpytywania w tle.

## Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - [www.cairo.pl](http://www.cairo.pl).

Wersja #6

Utworzono 6 października 2025 12:06:43

Zaktualizowano 3 marca 2026 12:48:41 przez Marek Wróbel