

Jak skonfigurować terminal płatniczy PeP?

Ten artykuł wyjaśnia, jak skonfigurować terminal płatniczy PeP do pracy z systemem cairo.ERP. Konfiguracja terminala PeP umożliwia obsługę płatności kartą kredytową za sprzedaż i zwroty.

Terminal PeP obsługuje zarówno sprzedaż, jak i zwroty. Urządzenie jest konfigurowane przez usługodawcę PeP, który ustawia sposób komunikacji (LAN lub COM). Nie ma możliwości samodzielnej zmiany typu komunikacji. W razie wątpliwości, czy terminal jest ustawiony na komunikację LAN, skontaktuj się z PeP.

Terminal może być podłączony do sieci Wi-Fi lub za pomocą kabla Ethernet, w zależności od modelu urządzenia.

Wymagane informacje i ustawienia

1. **Numer TID (pos id):** Jest to numer identyfikacyjny Twojego terminala. Znajdziesz go na każdym wydruku z terminala. Jeśli nie możesz go znaleźć, wydrukuj test połączenia z ustawień terminala – oprócz TID znajdziesz tam również inne informacje, takie jak wersja oprogramowania i typ połączenia.
2. **Ustawienia w cairo.Desk:**
 - Przejdź do **cairo.DESK > Ustawienia**.
 - Upewnij się, że **Desk Webservice** jest skonfigurowane i włączone (Szczegóły konfiguracji znajdziesz [>>TU<<](#)).
 - Przejdź do **Ustawienia > Płatności > PeP > Ustawienia**. Tutaj musisz podać numer **TID**, wskazać **sposób komunikacji** i zaznaczyć opcję **"gotowa"**.
 - **Dodanie stanowiska:** Przejdź do **cairo.DESK > Stanowiska**. Należy dodać stanowisko (np. fslinux913), które będzie wysyłać płatności. Jeśli takie stanowisko nie istnieje, należy je utworzyć.

Pamiętaj, że do jednego cairo.Desk podłączony jest jeden terminal, ale wiele stanowisk (tzw. "fslinuxów") może łączyć się z jednym cairo.Desk, co umożliwia wielu komputerom korzystanie z jednego terminala płatniczego.

3. Ustawienie parametrów stanowiska w systemie ERP:

- ○ Przejdź do: **ERP > ADMINISTRACJA > Parametry > Stanowisko > parametry ogólne**.

- Włącz opcję **Terminal Płatniczy**.
 - Upewnij się, że opcja **cairo.DESK AKTYWNY** jest również włączona.
-

Obsługiwane modele terminali

Wszystkie modele terminali dostarczane przez PeP powinny być kompatybilne. Zawsze jednak zalecamy bezpośredni kontakt z firmą PeP, która doradzi odpowiedni model po poinformowaniu o korzystaniu z cairo.ERP. Kontakt z PeP jest również konieczny, aby korzystać z ich usług.

Obsługa płatności

Po pomyślnej konfiguracji, wybranie formy płatności **karta kredytowa** w systemie cairo.ERP spowoduje nawiązanie komunikacji z terminalem płatniczym PeP.

Wersja #3

Utworzono 8 lipca 2025 12:08:35 przez Admin1

Zaktualizowano 3 marca 2026 12:46:18 przez Admin1