

# Połączenie bezpośrednie z AUTO PARTNER BIERUŃ

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy AUTO PARTNER BIERUŃ za pomocą dedykowanego interfejsu API w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów.

## Co to jest połączenie bezpośrednie?

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne strony internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

## Konfiguracja połączenia

### **UWAGA!**

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT AUTO PARTNER BIERUŃ, aby uzyskać niezbędne dane techniczne i uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

**ADRES WEBSERVICE** - Adres URL lub IP usługi API dostawcy.

**KOD KLIENTA** - Twój unikalny identyfikator klienta.

**HASŁO WEBSERVICE** - Hasło dostępu do usługi WebService.

**HASŁO KLIENTA** - Twoje indywidualne hasło użytkownika przypisane do konta klienta.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, a certyfikat zostanie zainstalowany na serwerze, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE.

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

## Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z AUTO PARTNER BIERUŃ.

|                   |  |
|-------------------|--|
| DOSTAWCA          | Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. AUTO PARTNER S.A.). |
| TYP POŁĄCZENIA    | Wybierz odpowiedni typ integracji dedykowany dla tego dostawcy.                            |
| NAZWA POŁĄCZENIA  | Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację (np. "AutoPartner Bieruń API").              |
| ADRES WEBSERVICE  | Wprowadź adres IP lub URL usługi. Możesz użyć klawisza F2, aby wybrać z listy.             |
| KOD KLIENTA       | Wprowadź swój unikalny identyfikator klienta otrzymany od dostawcy.                        |
| HASŁO WEBSERVICE  | Wprowadź hasło dostępu do usługi WebService.   |
| HASŁO KLIENTA     | Wprowadź hasło użytkownika/klienta przypisane do Twojego konta.                            |
| METODA ZAMAWIANIA | Określ wybrany sposób przesyłania zamówień do dostawcy.                                    |
| MAGAZYN FAKTUR    | Wprowadź identyfikator magazynu faktur wskazany przez dostawcę.                            |
| WALUTA            | Określ walutę, w jakiej będą prezentowane ceny i realizowane zamówienia (np. PLN).         |
| MAGAZYN DOSTAWY   | Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia.                   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY        | Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h").   |
| DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA          | Określ liczbę dni i godzinę dostawy. Pamiętaj o ustawieniu harmonogramu w polu KALENDARZ.  |
| UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM      | Ustawienie na TAK sprawia, że towary będą widoczne we wszystkich Twoich magazynach.  |
| ZAMAWIANIE                      | Ustawienie na TAK umożliwia składanie zamówień bezpośrednio przez API.   |
| IMPORT DOKUMENTÓW               | Ustawienie na TAK pozwala na automatyczne pobieranie dokumentów zakupu (np. PZ).   |
| DOSTĘPNOŚĆ                      | Ustawienie na TAK umożliwia sprawdzanie stanów on-line w czasie rzeczywistym.  |
| DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH | Ustaw na NIE, jeśli połączenie ma być ukryte w zewnętrznych programach zamówieniowych.   |
| PARTNER                         | Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu. |
| MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ     | Określ limit wyświetlania ilości w wynikach wyszukiwania (np. w polu ILOŚĆ wpisz ">10").   |
| UKRYWAJ CENY                    | Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności.  |
| SUMOWANIE MAGAZYNÓW             | Ustawienie na TAK pozwala zsumować stany ze wszystkich magazynów dostawcy w jeden widok.   |
| B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU  | Funkcja pozwalająca szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane, bez ciągłego odpytywania serwera w tle.   |

## Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - [www.cairo.pl](http://www.cairo.pl).

Wersja #4

Utworzono 25 lutego 2026 10:25:27 przez Przemysław Czwojdrak

Zaktualizowano 3 marca 2026 12:48:41 przez Marek Wróbel