

Połączenie bezpośrednie z MOTOROL

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować integrację z systemem dostawcy MOTOROL w systemie cairo.ERP. Omówimy, czym jest połączenie bezpośrednie, jakie daje możliwości oraz jakie dane musisz przygotować przed rozpoczęciem prac. Przeprowadzimy Cię również krok po kroku przez proces konfiguracji parametrów, abyś mógł sprawnie zamawiać towar czy pobierać dokumenty.

Co to jest połączenie bezpośrednie

Połączenie bezpośrednie to mechanizm umożliwiający wymianę danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Twoim systemem cairo.ERP a systemem dostawcy. Zamiast ręcznego wczytywania plików czy logowania się na zewnętrzne platformy internetowe, systemy łączą się ze sobą automatycznie w tle. Mechanizm ten znacząco przyspiesza pracę oraz procesy handlowo-magazynowe i pozwala na:

- sprawdzanie dostępności towarów i Twoich indywidualnych cen zakupu w czasie rzeczywistym
- składanie zamówień bezpośrednio z systemu cairo.ERP
- import dokumentów zakupu

Konfiguracja połączenia

UWAGA!

Zanim przystąpisz do konfiguracji w systemie, musisz skontaktować się ze swoim opiekunem po stronie firmy MOTOROL, aby uzyskać niezbędne dane techniczne i uwierzytelniające. Bez nich ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Przygotuj następujące informacje:

Adres WEBSERVICE - Adres IP lub URL usługi API dostawcy.

Login - Twój unikalny identyfikator służący do logowania.

Hasło: - Hasło dostępu powiązane z Twoim loginem.

Gdy posiadasz już komplet danych od dostawcy, możesz przejść do ustawień w systemie cairo.ERP. Konfiguracja odbywa się w menu: ADMINISTRACJA > PARAMETRY > POŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIE

Aby dodać nową integrację, naciśnij klawisz END.

Parametry połączenia i konfiguracja

Poniżej opisane zostały kluczowe parametry formularza konfiguracyjnego dla połączenia z MOTOROL.

| | |
|---------------------------------|---|
| DOSTAWCA | Wybierz z listy kontrahenta, dla którego konfigurujesz połączenie (np. MOTOROL). |
| NAZWA POŁĄCZENIA | Wpisz dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację połączenia na liście (np. "Motorol API"). |
| ADRES WEBSERVICE | Wprowadź adres IP lub URL usługi webservice. Możesz nacisnąć klawisz F2, aby ułatwić sobie wprowadzenie wartości z listy. |
| LOGIN | Wprowadź identyfikator użytkownika otrzymany od dostawcy. |
| HASŁO | Wprowadź hasło dostępne do usługi API dostawcy. |
| MAGAZYN DOSTAWY | Określ, do którego z Twoich magazynów mają fizycznie trafiać zamówienia (np. CE Centrala). |
| SPODZIEWANY CZAS DOSTAWY | Szacunkowy czas realizacji zamówienia (np. "24h"). |
| DOSTAWA DO MAGAZYNU ZA | Określ precyzyjnie liczbę dni i godzinę, po których oczekiwana jest dostawa towaru (np. 2 dni, godz. 14:00). |
| KALENDARZ DOSTAW | Ustaw harmonogram dostaw według konkretnych dni tygodnia. |
| UDOSTĘPNIJ INNYM MAGAZYNOM | Ustawienie na TAK sprawia, że towary od tego dostawcy będą widoczne także w innych Twoich magazynach. |
| ZAMAWIANIE | Ustawienie na TAK umożliwia systemowi składanie zamówień przez API bezpośrednio u dostawcy. |
| IMPORT DOKUMENTÓW | Ustawienie na TAK pozwala systemowi na automatyczne pobieranie dokumentów (np. PZ). |
| DOSTĘPNOŚĆ | Ustawienie na TAK sprawia, że system sprawdza i pokazuje na bieżąco dostępność towarów. |
| DOSTĘPNE W PROG. ZAMÓWIENIOWYCH | Ustaw na NIE, jeśli chcesz ukryć to połączenie na liście zewnętrznych programów zamówieniowych. |
| PARTNER | Ustawienie na TAK sprawia, że system zamówi towar u tego dostawcy, jeśli zaoferuje on krótszy czas dostawy niż przesunięcie z Twojego własnego magazynu. U pozostałych dostawców towar jest zamawiany tylko wtedy, gdy nie jest dostępny w żadnym lokalnym magazynie. |

| | |
|--------------------------------|---|
| MAKSYMALNA POKAZYWANA ILOŚĆ | Określa, ile maksymalnie sztuk towaru ma być widoczne w oknie dostępności (np. ">10"). |
| UKRYWAJ CENY | Ustaw na NIE, jeśli chcesz widzieć swoje ceny zakupu podczas sprawdzania dostępności na bieżąco. |
| B2B - STANY OFFLINE Z MAGAZYNU | Funkcja pozwalająca systemowi szacować stany magazynowe w oparciu o ostatnie dane i cenniki, nawet bez aktywnego, ciągłego odpytywania w tle. |

Nie znalazłeś rozwiązania?

Jeśli w artykule nie znalazłeś pomocy skontaktuj się z naszym serwisem - www.cairo.pl.

Wersja #4

Utworzono 6 października 2025 11:59:47

Zaktualizowano 3 marca 2026 12:47:58 przez Marek Wróbel